



Настройка интернет соединения (PPPoE) для Windows 8


1. Открываем «Панель управления».

Это в Windows 8 можно сделать несколькими способами:


- В режиме обычного или плиточного интерфейса подведите мышкой в нижний левый угол, и подождите, пока появится иконка меню Пуск (плиточного интерфейса). Кликните правой кнопкой мышки на иконке и выберите пункт Панель управления.




- Либо запустить панель управления Windows 8 через Проводник. Для этого нажмите на иконке Проводника Windows.




В нём, в левой панели нажмите на пункт Рабочий стол, а в правой панели — на иконку Панель управления.




- Подвести мышь в правый нижний угол, появится боковая панель, в ней выбрать пункт «Параметры», затем «Панель управления»




2. На экране появится окно «Панель управления». В окне необходимо выбрать значок «Сеть и Интернет».




3. В открывшемся окне выбираем «Центр управления сетями и общим доступом».




4. Выбираем «Настройка нового подключения или сети».




5. Выбираем «Подключение к Интернету», жмем «Далее».



6. Выбираем «Все равно создать новое подключение».



7. Выбираем «Высокоскоростное (с PPPoE)»



8. Заполняем графы «Логин», «Пароль», ставим галочку «Запомнить этот пароль»

9. В имени подключения пишем «INTERNET», жмем «Подключить».

Подключение к Интернету

Введите информацию, полученную от поставщика услуг Интернета

Имя пользователя: Ваш Логин

Пароль: ●●●●●●●●

Отображать вводимые знаки

Запомнить этот пароль


Имя подключения: INTERNET

Разрешить использовать это подключение другим пользователям
Этот параметр позволяет любому пользователю, имеющему доступ к этому компьютеру, использовать это подключение.


[Нет поставщика услуг Интернета \(ISP\)](#)

Подключить Отмена


10. Жмем «Пропустить», если соединение установилось, переходим к п.13




11. Жмем «Все равно создать подключение»





12. Жмем «Закреть»



13. Возвращаемся к папке «Центр управления сетями и общим доступом», слева выбираем «Изменение параметров адаптера», жмем правую кнопку на подключении INTERNET и выбираем «Создать Ярлык», На вопрос «Поместить его на рабочий стол?» жмем «ДА»





12. Жмем «ОК» перезагружаемся и проверяем.